Le serveur IceWarp

# Guide de configuration de la Voix sur IP

Version 13.0

Ice///arp®

24 janvier 2022

## Guide de configuration de la VoIP

Présentation	3
Configuration	4
Configuration réseau	4
Configuration du serveur IceWarp	5
Services IceWarp	5
Menu VoIP -> Général	5
Onglet Général	5
Onglet Avancé	6
Onglet Synthèse vocale	7
Menu Plan de numérotation	7
Menu Passerelles	10
Menu Extensions	11
Onglet Téléphones SIP	11
Onglet Extensions	12
Onglet Queues	12
Menu Services	13
Configuration des comptes	13
Configuration du WebPhone du Client Web IceWarp	15
Configuration du client softphone ZOIPER	16
Les différents appels	19
Appel local	19
Appel distant	20
Appel serveur à serveur	21
Appel sortant	22
Appel entrant	24

2

# Guide de configuration de la VoIP

# Présentation

Ce document présente les différentes possibilités offertes par le serveur VoIP intégré au serveur IceWarp. Le serveur VoIP s'appuie sur le protocole SIP.

Il s'adresse plutôt aux administrateurs pour leur permettre d'appréhender les différentes possibilités offertes par le serveur et la façon de les configurer.

Une explication auprès des utilisateurs pourra être nécessaire pour leur expliquer les possibilités qui leur sont offertes et la façon de les utiliser.

Plus de détails peuvent être trouvés dans la documentation de référence : <u>www.icewarp.com/download/documentation/server/communication 2011 VoIP Service Reference.pdf</u>

# Configuration

# Configuration réseau

#### <u>Ports</u>

Sur le serveur VoIP et tous les pares-feux traversés, les ports suivants doivent être ouverts : au minimum **5060** et **5061** pour la signalisation (protocole SIP sur UDP) et ainsi que les ports pour la conversation (protocole RTP sur UDP) en cohérence avec les ports configurés sur le serveur (<u>voir Onglet Avancé</u>).

#### DNS

Si le serveur VoIP et le serveur web sont derrière la même adresse IP, l'enregistrement A peut servir pour les deux fonctions et il n'est pas besoin d'une configuration particulière du DNS pour les appels entrants. Si les serveurs sont séparés, un enregistrement spécifique SRV doit être ajouté au DNS ; le serveur expéditeur consulte l'enregistrement SRV du domaine destinataire pour rediriger les appels vers le serveur approprié.

La syntaxe de l'enregistrement SRV est la suivante (RFC2782) :

\_Service.\_Proto.Name TTL Class SRV Priority Weight Port Target

- Service: nom symbolique du service désiré (sip ici).
- Proto: le protocole du service ; ça peut être <u>TCP</u> ou <u>UDP</u>.
- Name: nom du domaine concerné par l'enregistrement.
- TTL: durée de validité de l'enregistrement.
- Class: champ standard DNS (toujours IN).
- Priority: priorité du destinataire, une valeur faible indique une préférence élevée.
- Weight: un poids relatif pour les enregistrements de même priorité.
- Port: le port TCP ou UDP sur lequel tourne le service.
- Target: nom d'hôte du serveur qui traite le service.

Exemple d'un enregistrement SRV :

\_sip.\_udp.example.com. 86400 IN SRV 0 5 5060 sipserver.example.com.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter http://mit.edu/sip/sip.edu/dns.shtml

## Configuration du serveur IceWarp

#### Services IceWarp

Le **service VoIP** du serveur IceWarp doit être actif (voir dans Système -> Services -> onglet Général) et posséder des licences à jour (voir le menu Aide -> Licence...).

Pour **redémarrer** ce service, il faut redémarrer le module "IM" en allant dans la console d'administration menu Système -> Services -> onglet Général -> service Messagerie Instantanée (ou VoIP ou WebMeeting) et par un clic droit lancer "redémarrer le module "IM"".

Configuration via la console d'administration du serveur IceWarp.

#### Menu VoIP -> Général

#### Onglet Général

Généra	al			
Général	Avancé	Synthèse vocale		
Général ☑ Auth	entification	n requise		С
Routage				
Réseau	local :		127.0.0.1;192.168.*.*;10.0.*.*	
Serveur	local :		192.168.10.2	~
Serveur	Externe :		46.105.53.60	2
Appels Nb Max	d'appels s	imultanés :	20	
Enre	gistrer les	appels dans la boîte aux lettr	es de l'utilisateur	
Jour	naliser tous	les appels dans (répertoire)	F:\Messagerie\logs\sip\log	
Enre	gistrer tous	e les appels dans	F:\Messagerie\logs\sip\voix4\	

En cochant "Authentification requise" vous n'autorisez l'accès à SIP qu'aux utilisateurs authentifiés. Cela limite pratiquement les appels aux utilisateurs locaux. Il est possible de mettre un contournement pour certains utilisateurs ou adresses IP.

Les informations de routage sont nécessaires : plages d'adresses du réseau local, adresse du serveur SIP vu du réseau local et adresse du serveur SIP vu d'Internet.

Limiter le nombre d'appels simultanés permet de limiter la charge du serveur (typiquement 8ko/s par appel).

Il faut enregistrer les appels VoIP dans la boite aux lettres de l'utilisateur pour pouvoir bénéficier de certains services (liste des appels dans le WebPhone et possibilité de faire des rappels).

Journaliser tous les appels est utile pour l'analyse des problèmes SIP. Il est possible de faire un fichier par jour en utilisant une syntaxe comme <InstallDirectory>\SIPyyyymmdd\sip.log.

L'enregistrement de la voix n'est à utiliser que pour des besoins spécifiques.

#### Onglet Avancé

Général		
Général Avancé	Synthèse vocale	
Avancé		
Utiliser corres	oondance numéros téléphone / E164 (ENUM)	
Utiliser recher	che DNS étendue (NAPTR et SRV)	
Traversée NAT		
Utiliser le prox	y de traversée RTP NAT et le serveur de streaming	
Début de la plage	e de ports RTP :	8000
Fin de la plage <mark>d</mark> e	e ports RTP :	8100
Autres		
Contact: fin enreg	gistrement (secondes) :	60
Agent de numéro	tation	
Alias :	calldialer	
Nom :	"Call Dialer"	

La numérotation E164 permet d'utiliser une numérotation conforme à la numérotation standard. <u>Cf. ce</u> <u>site pour la description de e164.</u>

La recherche DNS étendue permet d'étendre le champ des correspondants (cf. ce document).

Le proxy de traversée RTP NAT est nécessaire dans la plupart des cas. Il force le passage de la conversation (protocole RTP) par le serveur. La plage des ports à utiliser doit être spécifiée et les ports doivent être ouverts en UDP (mettre au minimum 8 ports).

La fin d'enregistrement impose aux utilisateurs de se réenregistrer à intervalle régulier (effectué automatiquement par le client VoIP).

Agent de numérotation : le nom et l'alias qui seront affichés en cas d'appel initié par le système.

#### Onglet Synthèse vocale

Général     Avancé     Synthèse vocale       Synthèse vocale     Dossier des fichiers générés :     D:\Program Files\lceWarp\voip\audio\auto\       Application (optionnelle) :     I	
Synthèse vocale         Dossier des fichiers générés :         D:\Program Files\lceWarp\voip\audio\auto\         Application (optionnelle) :	al Avancé Synthèse vocale
Dossier des fichiers générés :     D:\Program Files\lceWarp\voip\audio\audo\       Application (optionnelle) :     I	èse vocale
Application (optionnelle) :	er des fichiers générés :
	ation (optionnelle) :
Test du moteur de synthèse vocale :	du moteur de synthèse vocale :
	2

Permet de générer des fichiers audio à partir de textes.

Les fichiers audio générés sont placés dans le dossier spécifié sur la première ligne.

L'application de conversion est celle de Windows par défaut mais une autre application peut être spécifiée dans le deuxième champ.

Pour faire référence à un texte plutôt qu'à un message vocal, il suffit de faire précéder le texte de "tts=". Par exemple pour le service Echo :

Audio :	trez votre message, ce message vous sera retransmis audio/call test.w	
Au revoir :	tts=au revoir audio\endcall.wav	

La barre verticale" | " indique que le message audio qui suit sera utilisé si le premier n'a pas pu être généré.

#### Menu Plan de numérotation

Ce menu permet de définir des règles pour effectuer des correspondances entre les identifiants des appels.

Les règles sont appliquées dans leur ordre d'apparition et la recherche s'arrête à la fin de la liste. L'ordre est donc un paramètre important.

Les différentes fonctions utilisables sont les suivantes :

Recherche Groupes (Simultanés)
Recherche circulaire (Round Robin)
Transfert d'appel
Rappel du dernier numéro
Répondre

Note : le rappel du dernier numéro ne fonctionne que si les appels sont enregistrés dans la boite aux lettres de l'utilisateur <u>(voir ci-dessus)</u>.

Il est possible de programmer des redirections pour créer une numérotation abrégée. Par exemple :

#### Plan de numérotation

	1.1.60007	1.925	1.052
Description	Numéro	Туре	Destinataire
Configuration transfert manuel	^60(.*)(@.*)\$	Transfert d'appel	\$1
Suppression transfert manuel	60@	Transfert d'appel	
🗹 echo	100@	Recherche Groupes (Simultanés)	echo@damis.com
Voicemail	101@	Recherche Groupes (Simultanés)	voicemail@damis.com
V IVR	102@	Recherche Groupes (Simultanés)	zabbixrvi@damis.com
151	^151(@. <b>*)\$</b>	Recherche Groupes (Simultanés)	vineeta.damis@damis.com;
Commence par 153@	^153(@. <b>*)\$</b>	Recherche Groupes (Simultanés)	bertrand.mennesson@damis
154	^154@.*)\$	Recherche Groupes (Simultanés)	philippe.damis@damis.com
☑ 156@icewarp.fr	156@	Recherche Groupes (Simultanés)	156@icewarp.fr
GXW entrant	158@	Recherche Groupes (Simultanés)	153;151
	^160(@.*)\$	Recherche Groupes (Simultanés)	flavio@pingu.lucanet.com.b

Dans cet exemple, la composition du numéro 160 va appeler "flavio@pingu.lucanet.com.br

Pour que la boîte vocale soit appelée après un certain temps, il suffit d'indiquer le nom du poste virtuel de la boîte vocale (**voicemail** par défaut) dans le champ "Transférer vers".

Voici l'écran de configuration du Transfert d'appels :

🕺 Règle		×
Règle Avancé		
Général		
Activé		
Description :	Configuration transfert manuel	
Numéro :	Correspond à (RegEx)	~
	^60(.*)(@.*)\$	×
	Enlever numéro de la cible	
Type :	Transfert d'appel	~
Cible :	\$1	×
Transférer		
Transférer après (Sec) :	0	
Transférer vers :		~

Le préfixe "Transfert d'appel" (60 ci-dessus) peut s'utiliser de plusieurs manières :

- Si un utilisateur compose 60, tous les appels qui lui sont destinés seront rejetés
- Si un utilisateur compose 60123456, tous les appels qui lui sont destinés seront renvoyés vers 123456
- Si un utilisateur compose 60charlotte@iwdemo.fr, tous les appels qui lui sont destinés seront renvoyés vers charlotte@iwdemo.fr

Note : toutes ces redirections doivent être configurées par l'utilisateur lui-même sur son poste.

L'onglet Avancé propose des restrictions sur l'application des règles : appels provenant d'une passerelle, heure de l'appel, l'utilisateur n'est pas en ligne :

🔛 Règ	jle	
Règle	Avancé	
Avanc	é relle :	Augus
Filtre h	eure :	Philodin
ДАр	pliquer si URI n'e	est pas enregistré dans le service local

#### Menu Passerelles

Passerelles			
Intitulé	Serveur	Utilisateur	Enregistré
🗌 📞 ippi	ippi.fr	damissarl	Non
🗹 📞 Tous appels sortants vers MV-378	comserver.damis.com		Oui
🗌 📞 GXW4104	192.168.10.2	159	Non
🔲 📞 Tous appels sortants vers MV-374	comserver.damis.com		Non

Le menu passerelles permet de définir des passerelles à utiliser sous certaines conditions pour les appels entrants ou sortants.

Le menu de configuration d'une passerelle est le suivant (ici pour la passerelle MV-378 qui est une passerelle vers le réseau mobile) :

Pass	erelle SIP		X
Général	Sortants	Entrants	
Général			
Activ	ve		
Titre :		Tous appels sortants vers MV-378	
Domain	e :	comserver.damis.com	
Proxy :		192.168.0.100	
Nom :			
Mot de	passe :		
Options			100
Expire (s	sec.):	60	
Nombre	maximum o	l'appels simultanés : 0	
En-tête	contact :	@damis.com	
🗹 Réé	crire en tête	e 'From' avec	
Réé	crire en tête	∍ 'To'	
🗹 Ré-é	ècrire l'en-tê	te contact	
Ne p	as ENREG	ISTRER cette passerelle (l'enregistrement n'est pas nécessaire)	
Nep	as utiliser N	VAT Traversal pour cette passerelle	

L'onglet Sortants permet de spécifier quels types de numéros (RegEx) doivent sortir sur cette passerelle et quels utilisateurs ont le droit de l'utiliser :

énéral Sortants Entrants				
lègles				
Description	Numéro	Cible		Ajouter
tous appels vers MV-378	^([\+0])([0-9]*).*\$	\$1\$2		Modifier
				Copier
				Supprimer
				1
tilisateurs ] restreindre aux utilisateurs ( Utilisateur	enregistrés		^	↑ ↓ Ajouter
tilisateurs ] restreindre aux utilisateurs ( Utilisateur & bertrand.mennesson@19	enregistrés )2.168.10.2		^	↑ ↓ Ajouter Supprimer
tilisateurs ] restreindre aux utilisateurs ( Utilisateur & bertrand.mennesson@19 & bertrand.mennesson@da & emmanuel@damis.com	enregistrés )2.168.10.2 amis.com			Ajouter
tilisateurs restreindre aux utilisateurs o Utilisateur bertrand.mennesson@da bertrand.mennesson@da emmanuel@damis.com icewarp@icewarp.fr	enregistrés )2.168.10.2 imis.com		•	↑ ↓   Ajouter   Supprimer

Il est possible de définir une passerelle vers Skype. Consulter le document indiqué dans le paragraphe <u>Présentation</u>.

#### Menu Extensions

#### Onglet Téléphones SIP

Cet onglet permet de définir des appareils qui se comporteront comme des postes utilisateurs.

Il contient au minimum les postes virtuels associés aux fonctions echo, Messagerie vocale et RVI.

Il peut être nécessaire de rajouter des postes virtuels pour l'enregistrement des passerelles nécessitant un mot de passe.

xtensions				
Téléphones SIP	Extensions Que	eues		
Nom 🔄	Login	Utilisateur	ID Appelant	Lieu
autoattendant echo	zabbixrvi echo			
voicemail	voicemail			

#### Détail de l'entrée echo :

😝 Matériel		X
Matériel		
Nom :	echo	
Login :	echo	.~
Mot de passe :	••••	
Utilisateur :		.~
ID appelant :		
Lieu :		
IP :		
Note :		

Qui permet d'authentifier la fonction écho définie dans VoIP -> Services -> onglet Echo

#### Onglet Extensions

Cet onglet permet de définir des utilisateurs et de les relier à un (ou plusieurs) numéro d'appel.

#### **Onglet Queues**

Cet onglet permet de définir des groupes et de les relier à un (ou plusieurs) numéro d'appel.

#### Menu Services

Les fonctions RVI (Réponse Vocale Interactive), Messagerie vocale, Echo et Conférences ne sont plus opérationnelles sur les versions 13 et suivantes.

La conférence est maintenant un micro-service externe nécessitant un abonnement spécifique.

## Configuration des comptes

Dans le serveur IceWarp, un numéro de téléphone peut être fourni, il est équivalent à un alias.

Utilisateur	Groupes	Carte de visite	Limites	Stratégies	Appareils	Options	Boîte
Utilisateur	17-				00		-
Alias :	i	ean					
N° de télép	phone :	153					
Nom d'utili	sateur : [j	ean					
Nom :		Jean				a <b>C</b> C	
Description	n: [						<b>U</b>
Mot de pa	sse :	•••••			:		
					Droits		
Validation	en deux é	étapes					
Validation	en deux	étapes Désact	ivé		Réinitiali	ser	

Le compte peut donc être appelé par 153@iwdemo.fr ou jean@iwdemo.fr.

Le service VoIP doit être coché pour cet utilisateur :

Utilisateur	Groupes	Carte de visite	Limites	Stratégies	Арра
Services					
Options sy	ange Active anp Desktop ystème	Sync (EAS) Client (IWDC)			
M SMTF POP3 Archiv	⊳ 3 / IMAP ve ⊂licent				

Il est possible de configurer le répondeur vocal sur le compte :

Utilisateur	Groupes	Carte de visite	Limites	Stratégies	Appareils	Options	Boîte aux lettres	VoIP
VoIP	e transfert							
Transference	érer les app	oels à :	voicemail					
Transf	érer l'appel	après (Sec) :			1	10		

Ce paramétrage provoque un transfert vers le répondeur vocal voicemail si l'utilisateur ne répond pas pendant 10 secondes.

Cette configuration se traduit par une ligne supplémentaire dans le menu Plan de numérotation du menu VoIP de la console d'administration.

# Configuration du WebPhone du Client Web IceWarp

IceWarp propose un client VoIP intégré au Client Web :

Tous 🗸					14 <u>1</u>
🕠 🐟 josephine@iwdemo.fr	06/01/2022 10:11	0:06			
🔲 🗢 josephine@iwdemo.fr	06/01/2022 10:10	0:01	1	2 abc	3 def
🗍 🗢 josephine@iwdemo.fr	05/01/2022 12:10	0:01			
🗍 📣 josephine@iwdemo.fr	05/01/2022 11:56	0:01	4 ghi	5 jkl	6 mnc
🗍 🐟 josephine@iwdemo.fr	05/01/2022 11:55	0:01			
🗍 🗢 josephine@iwdemo.fr	03/01/2022 12:20	0:01	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz
🗍 🗢 josephine@iwdemo.fr	03/01/2022 12:19	0:01	-		
🗍 🐟 josephine@iwdemo.fr	03/01/2022 12:17	0:02	*	0	#
🗍 🐟 josephine@iwdemo.fr	03/01/2022 11:53	0:01			
🗋 🗢 josephine@iwdemo.fr	03/01/2022 11:52	0:01	A	ppeler	- C
			A	ppeter	

On obtient cette fenêtre en cliquant sur le bouton en bas à gauche de la fenêtre principale. Ce symbole indique si le poste est Déconnecté ou Connecté (...au serveur, cela ne veut pas dire décroché ou raccroché). Pour changer son état, il faut faire un clic droit et sélectionner la position désirée.

15

Un paramétrage est possible dans le Client Web :

🌣 Param	ètres							_	$\times$
Général	Comptes	Courrier	Calendrier	WebChat	TeamChat	WebPhone	Licences	Importer/Exporter	
Général			Intégrer avec	votre compte	VoIP (SIP)				
Transfert o	d'appel		Démarre Utilisateur Mot de pa Extension Serveur/P	r automatique avec un comp r isse roxy	ment le téléphor te VoIP externe ( VoIP (softphone	ne web (SIP) e/hardphone déj	à enregistré)		
			O Appeler avec	: un compte Vo	DIP externe (SIP/	/НТТР)			

Ceci est utile en particulier si on veut utiliser pour la VoIP un autre compte que celui du Client Web.

# Configuration du client softphone ZOIPER

Il peut être téléchargé gratuitement à partir de ce lien.

Le serveur est identifié par le nom de domaine. Cela est suffisant si l'enregistrement A du DNS renvoie vers le serveur VoIP, dans le cas contraire, il faut indiquer le nom ou l'adresse du serveur (adresse proxy)

L'utilisateur est identifié par son Nom d'utilisateur ou son adresse mail complète (comme pour le Client Web) et son mot de passe.

🤣 Zoiper5					-	o x
<ul> <li>bertrand.mennesson@icew</li> <li>Q Find a contact</li> </ul>	varp.fr		•	bertrand.mennesson		÷ I
Contacts All Online Favorites	1	<b>2</b> ABC	3 DEF	The chat is a premium feature. Upgrade to PRO.		
	<b>4</b> GHI	<b>5</b> JKL	6 MNO	Today		
Click here to add	7 PQRS	<b>8</b> TUV	9 WXYZ	<ul> <li>Call from Phone (bertrand.mennesson), answered.</li> <li>Call from Phone (bertrand.mennesson), answered.</li> </ul>	0	12:16 PM 12:21 PM
	*	<b>0</b> +	#	Call to Phone (bertrand.mennesson), rejected. Busy Here (code: 486)	۲	12:22 PM
		Dial		Call from Phone (bertrand.mennesson), rejected.	0	12:22 PM
🖉 📼 🛋 🖏			<	CHAT FEATURE IS UNAVAILABLE This functionality and many more useful features are available with Zoiper PRO	Upgrad	de now

La version présentée ci-dessous est la V5. Il se présente de la façon suivante :

Pour composer un numéro ne comportant que des chiffres, il faut créer un enregistrement dans le plan de numérotation pour faire correspondre le numéro avec l'adresse mail du destinataire.

Ø Zoiper5				_		×
<ul> <li>Accounts X</li> </ul>	bertrand.mennesson@icewar	p.fr	Unregister	Advanced	8	Ť
SIP	SIP Credentials					
✓ Det talta.memesson@ic	Domain	cewarp.fr				
	Username	bertrand.mennesson				
	Password	•••••				
	Optional SIP credentials					
	✓ Use auth. username	bertrand.mennesson				
	✓ Use outbound proxy					
	Outbound proxy	192.168.10.2				

En activant le bouton Settings -> Preferences, et on peut créer un nouveau compte :

# Les différents appels

# Appel local

Dans cette configuration, les deux interlocuteurs sont enregistrés sur le même serveur et sont connectés sur le même réseau local. Serveur DNS Serveur SIP LAN Softphone

A partir d'un poste il suffit de composer l'adresse mail complète (avec n'importe quel alias). Le domaine ne peut être omis que s'il est unique sur le serveur ou si une redirection a été programmée dans le serveur (dans l'onglet "Plan de numérotation").

# Appel distant

Dans cette configuration, les deux interlocuteurs sont enregistrés sur le même serveur mais ils ne sont pas connectés sur le même réseau local.



Cela fonctionne comme en local. Le poste distant est identifié grâce à la commande REGISTER que celui-ci émet périodiquement.

# Appel serveur à serveur



Chaque poste doit être identifié sur son propre serveur.

Les serveurs doivent avoir une fonction VoIP avec SIP mais ce ne sont pas nécessairement des serveurs IceWarp.

Les appels ne peuvent s'effectuer que par une adresse mail complète de façon à ce que le réseau puisse acheminer l'appel. Le domaine ne peut être omis que si une redirection a été programmée dans le serveur (dans l'onglet "Plan de numérotation").

### Appel sortant



Il s'agit d'établir un appel vers le réseau téléphonique commuté.

Il faut pour cela obtenir un compte chez un fournisseur de service ou utiliser une passerelle physique et configurer la communication avec cette passerelle.

Voir le <u>menu Passerelle</u> pour le raccordement à une passerelle physique.

Exemple de raccordement à une passerelle logicielle :

	192		~
Général	Sortants	Entrants	
Général			
Activ	/e	1 <u>0</u>	2
Titre :		ippi	
Domaine	e :	ippi.com	
Proxy :			
Nom :		cptippi	
Mot de p	basse :		
Options			
Expire (s	ec.):		60
Nombre	maximum o	'appels simultanés :	0
En-tête o	contact :	cptippi@ippi.com	
Rééc	crire en-tête	"From" avec	
Rééc	crire en-tête	'To'	
Ré-é	crire l'en-tê	te contact	
		ISTRER cette passerelle (l'enregistrement p'	est pas nécessaire)
Nep	as Enneu	to their conceptione in chiegion energiatement in	ber par no occounter)

🎇 Passerelle SIP			×
Général Sortants Entr Règles	rants		
Description	Numéro	Cible	Ajouter
	01		Modifier
			Copier
			Supprimer
			1 1
			Annual Annual C

Cette passerelle redirige tous les numéros commençant par 01 vers la passerelle ippi.com qui achemine l'appel vers le réseau téléphonique commuté.

# Appel entrant

Il faut pour cela soit obtenir un numéro de téléphone RTC de la part d'un fournisseur de service soit utiliser une passerelle telle que la GrandStream GXW4104 qui fait l'interface entre le réseau commuté et le réseau SIP.



Il faut configurer un téléphone SIP puisque la passerelle est vue comme un poste du réseau.