Le serveur IceWarp

Guide de paramétrage du serveur FTP

EPOS - v14



Janvier 2025

© DARNIS Informatique / IceWarp France Toute reproduction interdite sans accord de DARNIS Informatique

Sommaire

Guide de paramétrage FTP

1

Introduction1	
Serveur FTP1	
Groupes2	
Alias	
Utilisateurs	
Autres Paramètres	
Synchronisations FTP	

Guide de paramétrage FTP

Introduction

Le serveur de communication IceWarp propose un serveur FTP (File Transfert Protocol) intégré.

Cette note explique le fonctionnement de ce module et la signification des différents paramètres

Serveur FTP

Le serveur est accessible par la console d'administration -> menu FTP -> onglet Général :

I	FTP		
	Général Synchronisation		
	Général		
	Paramètres compte système :		Paramètres
	Sites		
	Site FTP 🛆	Description	Chemin
	tassigny.damis.com	Site Tassigny	H:\RacineFTP\

Avec le serveur IceWarp FTP, il est possible de gérer plusieurs sites FTP. Par site FTP, on entend un point d'accès qui sera utilisé par les clients de ce serveur.

Avec l'exemple ci-dessous, il sera possible d'initier une session FTP avec le serveur IceWarp FTP en indiquant :

ftp://<serveur>/ftp.documentation.societe.com

😤 Serve	eur FTP						×
Site FTP	Utilisateurs	Groupes	Paramètres	Accès	Alias		
Site FTP							
🗹 Actif							
Site :		ftp.docum	entation.socie	te.com			
Description	on	Acces à la	a documentati	on			
Dossier ra	acine :	D:\ftproot	\documentation	on\			
Adress IF	P:	<toutes d<="" td=""><td>lisponibles></td><td></td><td></td><td></td><td>~</td></toutes>	lisponibles>				~
Journal W	V3C						
Journ	al au format V	V3C					
Fichier jo	umal :						
Supp.an	c. journaux (J	lours) :					0
						Valider	Annuler

Par défaut, le dossier racine (avec ses sous dossiers) est présenté aux clients FTP.

Groupes

Une fois que le site est créé, il est recommandé (mais pas obligatoire) de créer des groupes dans ce site :

😽 Gro	upe		×
Groupe	Droits	Paramètres	
Général			
Nom :		Public	
Descript	tion :	Documents accessibles à tous	
Dossier	racine :		
Intégrati	on Systèr	ne	
🗌 Intég	gré avec l	les comptes systèmes	
Restrein	ndre à :		
		Valider Annuler	•

L'utilisation des groupes simplifie l'administration car par défaut, tous les utilisateurs ajoutés à un groupe héritent de l'ensemble des droits et d'options de ce groupe.

Un groupe peut avoir accès à plusieurs répertoires sur le serveur (en plus du répertoire racine du site FTP). Il faut d'abord créer des **alias** pour chaque répertoire contenant les documents qui doivent être accessibles au groupe :

Alias

😤 Serveur FTP		×
Site FTP Utilisateurs Groupes Alias Répertoire	Paramètres Accès Alias	
Alias /publicpdf/ /publicword/	Chemin D:\ftproot\documentationpdf\ D:\ftproot\documentationword\	Ajouter Modifier Copier Supprimer
	Valider	Annuler

En associant un répertoire à chaque groupe, tous les utilisateurs de ce groupe seront restreints à ce répertoire (et ses sous-répertoires).

Une fois que les différents alias sont créés, pour chaque groupe, on donne des droits appropriés pour chaque répertoire :

🔗 Gro	upe				×
Groupe Droits	Droits	Paramètres			
Chem	in 🛆		Droits		Ajouter
/publ	icpdf/		Lire		Modifier
/publ	icword/		Lire		Copier Supprimer
				Valider	Annuler

Les chemins ajoutés pour le groupe sont

- soit des alias définis sous Alias

- soit des chemins relatifs à partir du dossier racine du site FTP (si tous les fichiers qui doivent être proposés par le serveur FTP se trouvent dans la hiérarchie à partir du dossier racine, il n'est pas nécessaire de créer des alias.

Utilisateurs

Et finalement, on crée des utilisateurs qu'on ajoute aux groupes :

Utilisateur	×
Utilisateur Droits F	aramètres
Général	
Nom d'utilisateur :	adupont
Description :	Albert Dupont
Type :	Local ~
Mot de passe :	•••••
Compte :	
Groupe :	Public ~
Dossier racine :	
	Valider Annuler

Dans l'onglet 'Droits' de chaque utilisateur, on peut ajouter des alias (créés ci haut) avec les droits associés. En cas d'utilisation du même alias pour un utilisateur et l'un des groupes auquel il appartient, les droits d'utilisateur prennent précédence.

Pour tous les utilisateurs qui ne sont pas des comptes sur le serveur IceWarp (ce qui sera le cas général), le **Type** est égal à **'local'** et un mot de passe doit être donné ici. Si l'utilisateur a un compte sur le serveur IceWarp, on indique plutôt son email complet dans le champ **Compte** et le champ **mot de passe** est vide – le mot de passe du compte sera utilisé.

Autres Paramètres

L'onglet Paramètres pour le site permet de fixer un nombre maximum de connexions simultanées – afin de rendre le meilleur service en fonction de la bande passante

Serveur FTP	×
Site FTP Utilisateurs Groupes Paramètres Accès Alias	
Paramètres Nombre maximal d'utilisateurs connectés :	
Nombre max. de connexions provenant d'une adresse IP :	0
Premier port connexion passive :	4048
Demier port connexion passive :	5191
Adresse IP externe pour mode passif (Si supporté par firewall) :	
Mode passif sur le réseau local (Utilisera les adresses IP locales) :	
Exige authentication OTP (S/KEY mot de passe crypté)	
Message de bienvenue	
	~
<	>
Valider	Annuler

L'onglet Paramètres pour un groupe ou pour un utilisateur permet de mettre des limites sur la vitesse et volumes des données transférées dans les deux sens – toujours pour garder une qualité de service en fonction de la bande passante.

Comme pour les droits, les options au niveau utilisateur ont la précédence.

👺 Groupe	×
Groupe Droits Paramètres	
Paramètres	
Vitesse max. descendante (ko/sec) :	٥
Vitesse max. montante (ko/Sec) :	0
Taille max. descendante (ko/jour) :	0
Taille max. montante (ko/jour) :	0
ratio montant / descendant :	0
	Valider Annuler

Synchronisations FTP

Les synchronisations (Clients FTP) sont accessibles par la console d'administration -> menu FTP -> onglet Synchronisation :

FTP Général Synchronisation				
Éléments Groupes				
Nom 🛆	Type source	Chemin source	Type destination	Chemin destination
Aroma backupMysql lamesuredutemps local serv-u test_bm	FTP FTP FTP FTP Dossier	/ /backups /amesuredutemps /tmp / F:\Messagerie\logs\	Dossier Dossier Dossier Dossier FTP	I:\Donnees clients\ G:\SauvegardesBD D:\www\SitesWeb\ I:\Donnees clients\ d:\tmp\ftp \test\